

OM WEBCAM BETA 版最新下载地址已更新

一个可将指定的 OM SYSTEM 照相机，变为高质量网络摄像头的免费软件

OM WEBCAM BETA 版软件，是一种利用 OM SYSTEM 照相机充当网络摄像头配置的解决方案，搭配视频会议软件使用，可以兼容各种视频会议和网络直播，只需在支持的操作系统计算机上安装软件，并使用 USB 电缆连接支持此软件的照相机。

OM WEBCAM BETA 软件，支持以下型号的 OM SYSTEM 照相机：OM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M1 与 E-M5 Mark II。

OM WEBCAM BETA 软件，兼容 Windows 10、11（32 位/64 位）与 Mac OS 操作系统。电脑操作系统基本要求请参考：

<https://download.omsystem.com/pages/webcambeta/en/index.html>

OM WEBCAM BETA 版软件，自 2020 年 7 月 2 日起可下载并安装。目前仅提供英语版与日语版两个语言版本。下载链接与安装流程，

详见 <https://download.omsystem.com/pages/webcambeta/en/index.html> 所示。

如何下载和安装

1. 将 OM WEBCAM BETA 软件安装程序下载到您的电脑上。
2. 退出所有其它软件应用程序。
3. 双击安装程序开始安装。
4. 按照安装程序上的说明完成安装。
5. 安装 OM 网络摄像头测试版后重新启动电脑。

*注意：单击[立即下载]按钮，即表示您已阅读并同意 OM Digital Solutions 软件许可协议。

如何使用软件

1. 关闭相机，然后将存储卡插入卡槽。
2. 选择视频模式，当使用 OM 相机作为网络相机时，请不要更改拍摄模式。
3. 确认相机已关闭。使用 USB 电缆将相机连接到计算机。
4. 打开相机。
5. 照相机液晶屏将显示一条消息，提示您识别 USB 电缆连接的设备。
6. 如果未显示消息，请在 Menu（菜单）中为[USB Mode]（USB 模式）选择[Auto]（自动）。
7. 如果相机的电池电量很低，则在连接到计算机时，相机将不会显示消息。请确保电池已充电。

8. 选择 ，然后按“确定”按钮。

9. 启动第三方网络会议应用程序，然后在设备列表设置菜单中选择“OM Webcam Beta”。

*如果相机中没有存储卡，则流式视频质量会降低。

*选择网络摄像机的方法因网络会议应用而异。请参阅 ap 的说明

鉴于软件是测试版本，奥之心不对该软件的运行效果，做出任何保证，亦不提供客户技术支持服务。