

OM workspace ver2.4 固件升级说明

Windows ver 2.4 / Mac ver 2.4 更新内容

- 支持最新型号照相机。

[操作变更]

将 OM Workspace 更新至版本 2.4.0 后，在对以下相机进行固件更新时 USB 连接设置将从存储更改为 MTP。

受影响的相机：

OM-1 ver.1.6 或更高版本

OM-1Mark II ver.1.1 或更高版本

OM-5 ver.1.2 或更高版本

OM-3 版本 1.0 或更高版本

TG-7 ver.1.1 或更高版本

所有未来发布的相机。

[Windows 和 macOS 版本的变更]

通过 OM Workspace 2.4.0 对受影响的相机进行固件更新时，请在 USB 连接设置中选择 MTP。

通过受影响的相机对镜头进行固件更新时，请在 USB 连接设置中选择 MTP。

备份自定义设置时，请在 USB 连接设置中选择 MTP。

更新 AGPS 数据时，请在 USB 连接设置中选择 MTP。

转移图像时，请在 USB 连接设置中选择存储。

更新除受影响相机之外的其他相机时，请在 USB 连接设置中选择存储。

[关于 macOS 版本的注意事项]

首次安装 OM Workspace 2.4.0 并对除受影响相机之外的相机或使用这些相机的镜头进行固件更新时，将显示通知“应用程序的操作受到限制。”如果显示此通知，请将 Mac 设备上的安全策略更改为“减少安全性”，并在系统偏好设置中将“允许从以下位置下载应用程序”更改为“App Store 和经过验证的开发者”。

有关 OM Workspace 下载地址请参考：

<https://software.omsystem.com/omworkspace/zh-cn/>